

**IE 324 - MESSAGGIO IRISP DIV (respinta)**

<b>Parte fissa record testata e continuazione</b>				
<u>Prog.</u>	<u>Posizione Position</u>	<u>Contenuto del campo</u>	<u>Field description</u>	<u>Def</u>
1	1	Tipo record: testata = "T" continuazione = "?"	Record Type: header = "T" continuation (goods item) = "?"	X(1)
2	2	Codice del messaggio di tempo reale	Message code (eg. "DIV", "DIV1", etc.)	X(8)
3	10	Campo vuoto	Box absent	X(4)
4	14	Campo vuoto	Box absent	X(1)
5/6	15	Numero progressivo annuale della pratica	Number of file (unique on annual based): LRN (assigned by trader)	9(8)
7 :: n	23	Dati della dichiarazione (input del messaggio di tempo reale indicato nel campo n. 2)	Declaration data referred to the message indicated in Prog.2 (eg. data set of DIV, data set of DIV1, etc.)	

<b>Prog</b>	<b>CONTENUTO DEL CAMPO</b>	<b>DEF</b>	<b>DATAGROUP/ATTRIBUTO</b>	<b>Rules/Cond.</b>
	<b>Testata</b>		<b>HEADER</b>	<b>R</b>
7	Numero di riferimento della diversione	an..22	Diversion reference number	R R891
8	Data e ora del respingimento	n12	Rejection date and time	R R660
9	Motivo del respingimento	an..350	Rejection Reason	O
10	Codice linguaggio utilizzato	a2	Rejection Reason LNG	

**MESSAGGIO IRISP DIV1 (respinta) – Continuazione messaggio IRISP DIV**

<b>Prog</b>	<b>CONTENUTO DEL CAMPO</b>	<b>DEF</b>	<b>DATAGROUP/ATRIBUTO</b>	<b>Rules/Cond.</b>
	<b>Errori funzionali</b>		<b>FUNCTIONAL ERROR</b>	<b>D R123</b>
7	Tipo d'errore	n2	Error type	R R005-R007
8	Indicatore d'errore	an..210	Error pointer	R R098
9	Motivo dell'errore	an..6	Error reason	R R098
10	Valore originale	an..140	Original attribute value	R R098

DEFINIZIONE DEI CAMPI

Rappresentazione	Tipo	Contenuto
an1	alfanumerico	esattamente 1 carattere
an8	alfanumerico	esattamente 8 caratteri
an..25	alfanumerico	massimo 25 caratteri
a1	alfabetico	esattamente 1 carattere
a3	alfabetico	esattamente 3 caratteri
a..25	alfabetico	massimo 25 caratteri
n1	numerico	numero composto da 1 intero
n8	numerico	numero composto da 8 interi
n..12	numerico	numero composto da un massimo di 12 interi
n..15,2	numerico	<p>numero composto da un massimo di 15 cifre così strutturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 13 cifre per la parte intera</li> <li>- fino a 2 cifre per la parte decimale</li> </ul> <p>Carattere separatore: punto(.)</p> <p>Se il numero si riferisce ad un importo espresso in € il numero deve obbligatoriamente avere le due cifre decimali, altrimenti il numero può non contenere le due cifre decimali</p> <p>Es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo totale fatturato (n..15,2) <ul style="list-style-type: none"> <li>123. non valido</li> <li>123.0 non valido</li> <li>123 non valido</li> <li>123.01 valido</li> <li>123.012 non valido</li> </ul> </li> <li>- Massa netta (n..11,3) <ul style="list-style-type: none"> <li>123. non valido</li> <li>123.0 valido</li> <li>123 valido</li> <li>123.01 valido</li> <li>123.0123 non valido</li> </ul> </li> </ul>

REGOLE DI OBBLIGATORIETA'

R Obbligatorio (*Required*)  
O Opzionale (*Optional*)  
D Dipendente (*Depending*)  
Obbligatoriamente assente

## REGOLE DI COMPILAZIONE

Per la corretta compilazione del tracciato occorre innanzitutto verificare se un campo appartenga ad un gruppo di campi (riconoscibili dal carattere **grassetto** e dall'indentatura principale): in questo caso un primo livello di obbligatorietà è riferito all'insieme di tutti i relativi sottocampi, mentre un secondo livello indica l'obbligatorietà dello specifico sottocampo.

Se un campo non appartiene ad un gruppo di campi, è sufficiente verificare l'obbligatorietà dello specifico campo.

Si ricorda che i campi opzionali e obbligatoriamente assenti devono comunque essere presenti nel tracciato (ogni carattere tabulatore contraddistingue la presenza di un campo) eventualmente non valorizzati.